


登録されている複数の iLok キーの見分け方

- 2009/10/09 現在





ここでは、ひとつのアカウントで複数の iLok が登録されている場合、現在 USB ポートに接続されている iLok キーの見分け方をご説明致します。

ステップ 1. まず、お客様の iLok.com のアカウントにログインして下さい。

ステップ 2. 下記のような画面が現れます。この例のアカウントには『iLok 1』と『iLok 2』、『iLok 3』の合計3つのキーが登録されている事が分ります。




The screenshot shows the iLok.com interface. The main content area is titled "iLoks & Licenses" and displays a table of registered keys. The table has columns for Name, # Lic's, Last updated, Found, ZDT Coverage, and Licenses. Three keys are listed: iLok 1, iLok 2, and iLok 3. A red box highlights the table, and a red arrow points to the first row (iLok 1).

Name	# Lic's	Last updated	Found	ZDT Coverage	Licenses
iLok 1	16	10/09/2009		 Add Now	Show
iLok 2	8	10/05/2009		 Add Now	Show
iLok 3	10	10/05/2009		 Add Now	Show

ステップ 3. 現在、どの iLok キーを使用中かを確認するには、iLok キーをパソコン本体の USB ポートに挿し、左側のメニューの[Found iLoks]下にある[Update]をクリックします。お使いの iLok キーがアップデート(シンクロナイズ)されている必要があります。


注意: シンクロナイズの作業には数分かかることがありますので注意してください。ボタンは一度だけクリックし、プロセスが終了するまでの間、iLok キーは決して抜かぬよう、さらにはウェブブラウザにも触らぬようお願いいたします。



(注意: シンクロナイズが完了せず、赤い帯が表示され、Download iLok Software というメッセージが表示された場合は、OS を選択のうえ、iLok Client Installer をダウンロードしてください。ダウンロード完了後、必ずすべてのブラウザを閉じたうえで、


iLok Client Installer をインストールしてください。インストール完了後、自動的にブラウザが起動し、iLok.com のログイン画面が表示されます。再度ログインいただいたうえで、[Update] ボタンをクリックしてください。)

シンクロナイズ中は下記のような画面が現れます。



ステップ 4. プロセスが完了すると、以下の図のように iLok のリストの横にある、「Found」というセクションに緑の矢印が点灯します。その iLok キーが現在 USB ポートに接続されているということになります。

* この例では、『iLok 1』と 『iLok 2』になります。



My iLoks		My Licenses		Download Spreadsheet			Add new iLok +	
				Show all licenses Hide all licenses				
Name	# Lic's	Last updated	Found	ZDT Coverage	Licenses			
iLok 1	16	10/09/2009	↔	Add Now	Show			
iLok 2	8	10/09/2009	↔	Add Now	Show			
iLok 3	10	10/05/2009		Add Now	Show			

以上で iLok キーの見分け方は完了です。